Ostoja

Kalendarz adwentowy na szydełku

24 kieszonki na grudniowe niespodzianki



Panel • cyfry • montaż krok po kroku

Ostoja

WYDAWNICTWO RZEMIEŚLNICZE

Zanim zaczniesz

Gotowy panel: około 48 × 68 cm, bez zawieszenia.
Kieszonki: około 8 × 8 cm. Układ: 4 kolumny i 6 rzędów.

Kolejność pracy

Próbka → panel → 24 kieszonki → cyfry → przyszywanie → zawieszenie.



Wzór autorski. Sprawdzono obliczenia i spójność instrukcji; nie wykonano próbki fizycznej całego projektu.

Dekoracja ścienna. Zawieszaj poza zasięgiem małych dzieci. Nie wkładaj ciężkich przedmiotów.

Materiały i zapas

Bawełna 125 m/50 g. Przygotuj orientacyjnie: 600 g ecru na panel i zapas, 150 g zieleni oraz 150 g bordo na kieszonki, 50 g jasnego złota na cyfry.

Szydełko 3 mm lub dobrane do próbki. Do cyfr: 2,5–3 mm. Igła dziewiarska, centymetr, znaczniki, nożyczki, szpilki.

Drewniany drążek: 55 cm długości, około 2 cm średnicy; gładki, bez drzazg. Sznurek bawełniany: 1,2 m, średnica 4 mm.

Zużycie to szacunek. Zważ próbkę i pierwszą kieszonkę; na tej podstawie sprawdź zapas.



Próbka, która ustala rozmiar

Cel po praniu i wysuszeniu: 20 płs i 24 rzędy = 10 × 10 cm.

Zrób 31 oł. Rząd 1: 30 płs od drugiego oczka. Rzędy 2–36: 1 oł, obróć, 30 płs. Oczko zwrotne nie liczy się jako płs.



Wypierz jak gotową pracę. Susz płasko. Zmierz środkowe 10 cm, bez brzegów.

Za dużo oczek na 10 cm? Weź większe szydełko. Za mało? Mniejsze. Powtórz próbkę.

Inna próbka zmieni rozmiar panelu i kieszonek; zachowaj jednak podane liczby oczek.

Dwa oczka, równe brzegi

ołł — oczko łańcuszka. **płs** — półsłupek. **rz.** — rząd.



Półsłupek: wkłuj szydełko pod obie pętelki oczka, nabierz nitkę i wyciągnij pętlę. Nabierz nitkę, przeciągnij przez obie pętle.



Na początku kolejnego rzędu: 1 ołł, obróć pracę. Pierwszy płs zrób w pierwszym płs poprzedniego rzędu.



Oczka zwrotnego nie licz. Oznacz pierwszy i ostatni płs; licz oczka po każdym rzędzie.

Panel i kieszonki wykonuj płasko, bez dodawania i ujmowania.



Panel: początek

Kolor ecru. Zrób 97 oł, luźno i równomiernie.

Rząd 1: zacznij od drugiego oczka od szydełka. Zrób po 1 płs w każdym kolejnym oczku = 96 płs.

Rząd 2: 1 oł, obróć. Zrób 96 płs. Oznacz pierwszy i ostatni płs.



Szerokość przy właściwej próbce:

96 ÷ 20 × 10 = 48 cm.

Łańcuszek nie może ściągać dołu. Jeśli dół się zwęża, wykonaj sam łańcuszek szydełkiem o 0,5 mm większym.

Panel: pełna wysokość



Rzędy 3–163: w każdym rzędzie 1 oł, obróć, 96 pls.

Łącznie wykonaj 163 rzędy, wliczając rząd pierwszy. Nie dodawaj obramowania.

Kontroluj liczbę: 96 pls w każdym rzędzie. Co 20 rzędów zakładaj znacznik na bocznym brzegu.

Wysokość według próbki: 163 ÷ 24 × 10 ≈ 67,9 cm.

Po ostatnim rzędzie odetnij nitkę z zapasem 25 cm, przeciągnij przez pętlę i schowaj w kilku kierunkach.

Wyrównanie panelu

Zwilż panel zgodnie z etykietą włóczki. Delikatnie odciśnij wodę w ręczniku; nie wykręcaj.

Rozłóż płasko. Uformuj prostokąt około 48 × 68 cm. Porównaj przekątne: powinny być równe.



Nie rozciągaj oczek na siłę. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Zaznacz nitką pomocniczą górny brzeg. Wszystkie późniejsze pomiary wykonuj na suchym panelu.

Jeżeli rozmiar odbiega od planu, przymierz papierowy układ 24 kieszonek przed szyciem.

Jedna kieszonka od początku do końca

Zrób 17 oł.

Rząd 1: 16 pls od drugiego oczka od szydełka.

Rzędy 2–19: 1 oł, obróć, 16 pls.

Zakończ nitkę. Zostaw około 70 cm do przyszycia trzech boków. Nie dodawaj obramowania.

Po wyrównaniu: około 8 cm szerokości i 7,9 cm wysokości. Rząd 19 będzie otwartą górą kieszonki.





Sprawdź: 16 pls w każdym rzędzie; 19 rzędów. Wykonaj łącznie 24 identyczne prostokąty.

Produkcja 24 kieszonek

- Wykonaj 12 kieszonek zielonych i 12 bordowych. Zmieniaj kolor wyłącznie między kieszonkami.
- Pracuj seriami po 4 sztuki. Po każdej serii sprawdź szerokość, wysokość i liczbę rzędów.
- Pierwsza kieszonka jest wzorcem. Przykładaj do niej kolejne; nie wyrównuj znacznych różnic samym naciąganiem.
- Wypierz i wysusz wszystkie przed naszyciem cyfr. Ułóż w sześciu kompletach po cztery.
- Kontrola partii: 6 kompletów × 4 sztuki = 24 kieszonki.



Plan rozmieszczenia

Panel 48 × 68 cm. Kieszonki 8 × 8 cm.





Poziomo: 3,5 + 8 + 3 + 8 + 3 + 8 + 3 + 8 + 3,5 = 48 cm.

Pionowo: 5 + 6 × 8 + 5 × 2 + 5 = 68 cm.

Lewe krawędzie kolumn: 3,5; 14,5; 25,5; 36,5 cm od lewego boku.

Dolne krawędzie rzędów: 5; 15; 25; 35; 45; 55 cm od dołu.

Numery biegną od góry: 1–4, 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21–24.

Kolory i kolejność dni

Ułóż kieszonki w szachownicę. Każdy rząd ma dwie zielone i dwie bordowe.



Od lewej do prawej, od góry:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24

Pierwsza kieszonka: zielona. W kolejnym rzędzie zacznij od bordo. Przed szyciem zrób zdjęcie układu.

Cyfry z łańcuszka

Cyfry mają około 3 cm wysokości i do 1,8 cm szerokości. Dwie cyfry z odstępem 0,5 cm mieszczą się na kieszonce.



Złotą nitką wykonaj luźny łańcuszek. Mierz go bez rozciągania; zakończ po uzyskaniu podanej długości.

Ułóż na papierze kształt cyfry według kolejnych stron. Zachowaj 15 cm nitki na obu końcach.

Przymierz do kieszonki. Przyszywaj drobnymi ściegami co około 0,5 cm, także w załamaniach.

Długości są orientacyjne; dopasuj łuki do ramki 1,8 × 3 cm.

Cyfra 0



Przygotuj 2 szt. Łańcuszek: około 8 cm.

Ramka: 1,8 × 3 cm.

Ułóż zamknięty owal: 3 cm wysokości i 1,8 cm szerokości. Połącz końce u dołu małymi ściegami.

Nie zaciskaj środka; otwór musi pozostać czytelny.

Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.





Cyfra 1



Przygotuj 13 szt.

Łańcuszek: około 4 cm.

Ramka: 1,8 x 3 cm.

Ułóż krótki skos długości 1 cm do prawego górnego narożnika, a potem pionowo w dół na 3 cm.

Skos ma wskazywać górę. Bez poziomej podstawy cyfra zajmie mniej miejsca.

Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.





Cyfra 2







- Przygotuj 8 szt. Łańcuszek: około 7,5 cm.
- Ramka: 1,8 × 3 cm.
- Ułóż górny łuk w ramce 1,8 × 1 cm. Poprowadź łańcuszek ukośnie w dół w lewo, następnie poziomo w prawo przy podstawie.
- Dolny odcinek ma około 1,8 cm. Zostaw wyraźną przerwę między nim a górnym łukiem.
- Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.

Cyfra 3



- Przygotuj 3 szt. Łańcuszek: około 7 cm.
- Ramka: 1,8 × 3 cm.
- Ułóż dwa otwarte w lewo łuki, jeden nad drugim. Połącz je po prawej stronie na środku wysokości.
- Każdy łuk zajmuje połowę wysokości. Nie zamykaj otworów z lewej strony.
- Ułóż bez napinania, Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.







Cyfra 4

Przygotuj 3 szt. Łańcuszek: około 6,5 cm łącznie.

Ramka: 1,8 × 3 cm.

Przygotuj dwa odcinki: około 3,5 cm i 3 cm. Pierwszy ułóż od lewego górnego rogu pionowo do połowy wysokości, potem poziomo w prawo. Drugi ułóż pionowo przy prawym boku.



Na skrzyżowaniu przyszyj obie warstwy; nie wiąż grubego węzła.

Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.





Cyfra 5

Przygotuj 2 szt. Łańcuszek: około 7,5 cm.

Ramka: 1,8 × 3 cm.

Zacznij u góry z prawej. Poprowadź łańcuszek w lewo na 1,8 cm, w dół na 1,5 cm, potem uformuj dolny łuk otwarty w lewo.

Górny bok pozostaje prosty. Dolny łuk nie może dotykać górnej poprzeczki.

Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.





Cyfra 6



Przygotuj 2 szt.
Łańcuszek: około 8 cm.
Ramka: 1,8 × 3 cm.

Zacznij w prawym górnym rogu. Ułóż łuk w lewo i w dół, następnie zamkniętą dolną pętlę wysokości około 1,5 cm.

Przymocuj punkt styku pętli. Górna część pozostaje otwarta z prawej.

Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.





Cyfra 7



- Przygotuj 2 szt. Łańcuszek: około 5,5 cm.
- Ramka: 1,8 × 3 cm.
- Ułóż górną poprzeczkę od lewej do prawej, około 1,8 cm. Następnie poprowadź skos do lewego dolnego rogu.
- Przeszyj narożnik dwa razy. Skos powinien schodzić na pełne 3 cm wysokości.
- Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.





Cyfra 8



Przygotuj 2 szt. Łańcuszek: około 9 cm.

Ramka: 1,8 × 3 cm.

Ułóż dwie zamknięte pętle jedna nad drugą. Górna może być nieco mniejsza; całość ma 3 cm wysokości.

Przyszyj środkowe skrzyżowanie płasko. W obu pętlach zostaw widoczny otwór.

Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.





Cyfra 9



Przygotuj 2 szt. Łańcuszek: około 8 cm.

Ramka: 1,8 × 3 cm.

Ułóż górną zamkniętą pętlę wysokości około 1,5 cm. Z prawej strony wyprowadź łuk w dół i zakończ przy lewym dolnym rogu.

Dolna część pozostaje otwarta z lewej. Porównaj z szóstką, aby nie odwrócić cyfry.



Ułóż bez napinania. Zakończ i schowaj nitki na lewej stronie kieszonki.



Ile cyfr potrzebujesz?

Na kieszonki 1–24 przygotuj 39 cyfr.



0: 2 szt. • **1:** 13 szt. • **2:** 8 szt.
3: 3 szt. • **4:** 3 szt.
5, 6, 7, 8, 9: po 2 szt.



Kontrola: 2 + 13 + 8 + 3 + 3 + 10 = 39.

Dziewięć dni ma numer jednocyfrowy, piętnaście dni — dwucyfrowy: 9 + 15 × 2 = 39.

Rozłóż cyfry w kompletach według dat. Najpierw sprawdź 11, 12, 21 i 22; tam najłatwiej pomylić zapas.

Przyszywanie cyfr



Cyfry naszywaj przed mocowaniem kieszonek do panelu.

Na środku kieszonki zaznacz pionową oś. Dolna krawędź cyfr: około 2,5 cm ponad dolnym brzegiem.



Jedną cyfrę wyśrodkuj. Przy dwóch zostaw około 0,5 cm przerwy; cały numer wyśrodkuj jako jeden blok.

Przyszywaj złotą nitką, chwytając łańcuszek i powierzchnię kieszonki. Nie ściągaj dzianiny.

Końce schowaj od spodu na odcinku około 3 cm w dwóch kierunkach. Usuń nitkę pomocniczą.

Przymiarka wszystkich kieszonek



- Połóż suchy panel prawą stroną do góry. Zaznacz miejsca z planu na stronie 11.
- Przypnij wszystkie 24 kieszonki. Rząd 19 każdej kieszonki ma być u góry i pozostać otwarty.
- Sprawdź układ numerów od 1 do 24, kolorystykę i poziom górnych brzegów.
- Zmierz odstępy: 3 cm między kolumnami i 2 cm między rzędami. Sprawdź marginesy po obu stronach.
- Wyjmij jedną kieszonkę z dolnego rzędu i przyszyj próbnie. Dopiero potem mocuj kolejne.

Szew w kształcie litery U

Szyj nitką w kolorze kieszonki: lewy bok, dół, prawy bok. Góra pozostaje otwarta.



Wkłuwaj igłę co około 0,5 cm, chwytając brzeg kieszonki i panel. Prowadź szew blisko krawędzi, bez marszczenia.

W obu górnych narożnikach zrób po trzy dodatkowe ściegi wzmacniające.

Nie przebijaj przedniej ścianki podczas szycia drugiego boku. Po zakończeniu włóż palec do kieszonki i sprawdź drożność.

Schowaj końce z tyłu panelu. Usuń wszystkie szpilki.

Cztery uchwyty na drążek

Zrób 4 paski ecru. Każdy: 15 oł; rząd 1 — 14 płs od drugiego oczka; rzędy 2–5 — 1 oł, obróć, 14 płs.



Pasek ma około 7 × 2,1 cm. Zostaw końcówkę 40 cm do szycia.



Złóż długość 7 cm wokół drążka. Zszyj oba krótkie końce razem z górą panelu; najpierw sprawdź, czy drążek swobodnie przechodzi.

Środki pasków: 6, 18, 30 i 42 cm od lewego boku. Wzmocnij mocowanie dwoma rzędami ściegów.

Przy grubszym drążku wydłuż pasek, zachowując 5 rzędów.



Zawieszenie i kontrola obciążenia



- Wsuń drążek przez cztery uchwyty. Panel powinien wisieć równo.
- Sznurek 1,2 m przywiąż przy obu końcach drążka mocnymi podwójnymi węzłami. Pozostaw po 10 cm wolnych końców.
- Dobierz haczyk i mocowanie do ściany oraz całkowitego ciężaru gotowego kalendarza. Kieruj się zaleceniami producenta mocowania.
- Najpierw powieś pusty panel. Dodawaj lekką zawartość stopniowo i obserwuj szwy oraz uchwyty.
- Jeżeli panel się wyciąga lub uchwyty odkształcają, zmniejsz ciężar. Nie podawaj kalendarza dziecku do zabawy.

Co schować do środka?

Wybieraj lekkie wkładki: karteczki z zadaniami, życzenia, papierowe ozdoby i płaskie zdjęcia.

Przykłady zadań



Jedzenie wkładaj tylko w zamkniętym opakowaniu. Unikaj wilgotnych produktów, świec, ostrych drobiazgów i ciężkich przedmiotów.

Dopasuj zawartość do wieku odbiorcy. Małe elementy przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Plan przed 1 grudnia

Zacznij wcześniej; tempo zależy od doświadczenia i czasu na suszenie.



1–3 listopada:
materiały, próbka i ustalenie szydełka.

4–12 listopada:
panel oraz wyrównanie.





13–20 listopada:
24 kieszonki w sześciu seriach.

21–25 listopada:
39 cyfr i przyszycie do kieszonek.





26–28 listopada:
rozmieszczenie, szwy i uchwyty.

29–30 listopada:
zawieszenie, kontrola i lekkie wkładki.



Brakuje czasu? Najpierw ukończ konstrukcję, Dodatkowe dekoracje są opcjonalne; nie pomijaj wzmocnień szwów.



Gotowe na grudzień

Sprawdź przed użyciem



- 24 kieszonki; numery 1–24 bez powtórzeń i braków. Wszystkie góry otwarte. Narożniki wzmocnione, nitki schowane, szpilki usunięte.
- Cztery uchwyty stabilne. Drążek gładki. Mocowanie ścienne odpowiednie do ciężaru. Zawartość lekka i dopasowana do odbiorcy.

Pielęgnacja



- Zdejmij drążek, sznurek i zawartość. Pierz zgodnie z etykietą włóczki; susz płasko. Przechowuj całkowicie suche.

Źródła technik

DROPS Design — filmy po polsku:
garnstudio.com/videos.php?lang=pl

Craft Yarn Council — symbole szydełkowe:
craftyarncouncil.com/standards/crochet-chart-symbols



Wsparcie | Ostoja — wsparcie@ostoja.online